

# Cisco VPN Client Operation Menu

目	錄	頁	次
第一章、	安裝 Cisco VPN Client	.....	1
第二章、	執行 Cisco VPN Client	.....	5
第三章、	連接 VPN Server	.....	7

## 第一章 安裝Cisco VPN Client

1-1、請依照 VPN 帳號通知信件內容，下載 CPN Client 軟體，並儲存至本機電腦


點選下載的檔案

vpnclient-win-msi-5.0.00.0090-k9.exe，會出現如右圖的解壓縮視窗，


[Unzip to folder]請輸入

C:\temp\

→按[Unzip]進行解壓縮




1-2、解壓縮完成會出現如右圖的完成視窗，並點選[確定]




1-3、解壓縮完畢後安裝程式會直接執行，請選擇[English]版本進行安裝，按[OK]




- 1-4、 若之前已安裝過 4.8 舊版 VPN 軟體，則此時會自動將舊版軟體移除後，再進行新版安裝；  
若為第一次安裝 VPN 軟體，則忽略此步驟，請進行下一畫面




- 1-5、 新版安裝會出現如右圖的安裝精靈畫面，按[Next]




- 1-6、 點選[I accept the license agreement], 按[Next]




1-7、 安裝目錄使用預設值，按 [Next]




1-8、 準備進行安裝，按[Next]



1-9、 出現如右圖更新系統的畫面




1-10、完成安裝後，按 [Finish]即可




## 第二章 建立Cisco VPN Client

2-1、 開始程式集Cisco Systems VPN Client \VPN Client 後，出現如右圖的視窗，點選[New]



2-2、 於右圖視窗中輸入 VPN Connection 的資訊



2-3、 輸入資訊如下：

Connection Entry：帳號名稱  
(請自行定義)


Host：vpn1.fic.com.tw

Group Authentication→

Name：nexus


Password：ficnexus

Confirm Password：ficnexus




2-4、點選[Backup Servers]頁面


點選[Add]建立備援 VPN Server 資訊，IP 為 **vpn2.fic.com.tw**，輸入完成按[OK]



2-5、完成[Backup Servers]設定後，點選[Save]即回到主畫面




2-6、完成VPN Client設定後，Connection Entries會出現前面設定的帳號名稱




### 第三章 連接 VPN Server

3-1、 點選之前建立的Entry，按 [Connect]



3-2、 出現如右圖的使用者驗證視窗，輸入申請的 VPN 帳號與密碼 Username 與 Password，按[OK]




3-3、 驗證通過即完成連線，此時在工作列右下角會出現如右圖的 VPN Client - Connected 訊息





3-4、 連接到公司 VPN Server 成功後，即可進行公司內部作業



3-5、 結束連接到公司 VPN Server 作業→  
請點選右下角工作列的 VPN 圖示，按[右鍵]出現突右圖視窗，點選[Disconnect]即可中斷連線

